

No	ID	API名称
1	M16-IF-010	プラットフォーム規約一覧を取得
2	M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得
3	M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得
4	M16-IF-040	ユーザー情報を新規登録
5	M16-IF-050	ユーザー情報を取得
6	M16-IF-060	ユーザー情報を更新
7	M16-IF-070	ユーザー情報を削除（同意情報含む）
8	M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得
9	M16-IF-090	ユーザーの規約同意を登録
10	M16-IF-100	ユーザーの規約同意一覧を取得
11	M16-IF-110	乗降場所一覧を取得
12	M16-IF-120	予約候補を生成
13	M16-IF-130	予約を登録
14	M16-IF-140	ユーザーの予約一覧を取得
15	M16-IF-150	予約を更新
16	M16-IF-160	予約の決済情報を取得
17	M16-IF-170	予約の決済情報を登録または更新
18	M16-IF-180	車両の位置情報を取得
19	M16-IF-190	運行遅延情報を取得

プロジェクトID	エンティティID	論理名	物理名
MaaS16	M16-ENTITY-01	ユーザーマスタ	m_passenger
MaaS16	M16-ENTITY-02	サービスマスタ	m_service
MaaS16	M16-ENTITY-03	サービス提供地域マスタ	m_service_location
MaaS16	M16-ENTITY-04	都道府県マスタ	m_prefecture
MaaS16	M16-ENTITY-05	市区町村マスタ	m_municipality
MaaS16	M16-ENTITY-06	サービス運行時間帯マスタ	m_service_operating_hour
MaaS16	M16-ENTITY-07	サービス特別運行時間帯マスタ	m_service_special_operating_hour
MaaS16	M16-ENTITY-08	サービスお知らせマスタ	m_service_announcement
MaaS16	M16-ENTITY-09	運行エリアマスタ	m_reservable_area
MaaS16	M16-ENTITY-10	サービス運行エリアマスタ	m_service_reservable_area
MaaS16	M16-ENTITY-11	制御エリアマスタ	m_transition_area
MaaS16	M16-ENTITY-12	移動ルールマスタ	m_transition_rule
MaaS16	M16-ENTITY-13	予約トラン	t_reservation
MaaS16	M16-ENTITY-14	決済トラン	t_payment
MaaS16	M16-ENTITY-15	車両マスタ	m_vehicle
MaaS16	M16-ENTITY-16	乗降場所マスタ	m_stop
MaaS16	M16-ENTITY-17	乗降場所検索ワードマスタ	m_stop_search_word
MaaS16	M16-ENTITY-18	サービス乗降場所マスタ	m_service_stop
MaaS16	M16-ENTITY-19	乗降場所一時停止マスタ	m_stop_suspension
MaaS16	M16-ENTITY-20	規約マスタ	m_term
MaaS16	M16-ENTITY-21	サービス規約マスタ	m_service_term
MaaS16	M16-ENTITY-22	規約同意マスタ	m_agreement
MaaS16	M16-ENTITY-23	利用可能乗客タイプマスタ	m_available_passenger_type
MaaS16	M16-ENTITY-24	サービス乗客タイプマスタ	m_service_passenger_type

プロジェクトID	エンティティID	論理名	物理名
MaaS16	M16-ENTITY-25	予約乗客数トラン	t_reservation_passenger_count
MaaS16	M16-ENTITY-26	予約補助機能数トラン	t_reservation_accessibility_feature_count
MaaS16	M16-ENTITY-27	運賃詳細トラン	t_fare_detail
MaaS16	M16-ENTITY-28	車両補助機能マスタ	m_vehicle_accessibility_feature
MaaS16	M16-ENTITY-29	車両画像マスタ	m_vehicle_picture
MaaS16	M16-ENTITY-30	乗降場所画像マスタ	m_stop_picture
MaaS16	M16-ENTITY-31	車両位置トラン	t_vehicle_location
MaaS16	M16-ENTITY-32	運行遅延トラン	t_operation_delay

API ID	API名称	エンティティID	エンティティ	C	R	U	D
M16-IF-010	プラットフォーム規約一覧を取得	M16-ENTITY-20	規約マスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-02	サービスマスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-03	サービス提供地域マスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-04	都道府県マスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-05	市区町村マスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-06	サービス運行時間帯マスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-07	サービス特別運行時間帯マスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-08	サービスお知らせマスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-15	車両マスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-20	規約マスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-21	サービス規約マスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-23	利用可能乗客タイプマスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-24	サービス乗客タイプマスタ		○		
M16-IF-020	サービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-28	車両補助機能マスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-02	サービスマスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-03	サービス提供地域マスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-04	都道府県マスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-05	市区町村マスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-06	サービス運行時間帯マスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-07	サービス特別運行時間帯マスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-08	サービスお知らせマスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-09	運行エリアマスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-10	サービス運行エリアマスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-11	制御エリアマスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-12	移動ルールマスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-15	車両マスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-20	規約マスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-21	サービス規約マスタ		○		

API ID	API名称	エンティティID	エンティティ	C	R	U	D
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-23	利用可能乗客タイプマスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-24	サービス乗客タイプマスタ		○		
M16-IF-030	サービスの詳細情報を取得	M16-ENTITY-28	車両補助機能マスタ		○		
M16-IF-040	ユーザー情報を新規登録	M16-ENTITY-01	ユーザーマスタ	○			
M16-IF-050	ユーザー情報を取得	M16-ENTITY-01	ユーザーマスタ		○		
M16-IF-060	ユーザー情報を更新	M16-ENTITY-01	ユーザーマスタ			○	
M16-IF-070	ユーザー情報を削除（同意情報含む）	M16-ENTITY-01	ユーザーマスタ				○
M16-IF-070	ユーザー情報を削除（同意情報含む）	M16-ENTITY-22	規約同意マスタ				○
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-01	ユーザーマスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-02	サービスマスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-03	サービス提供地域マスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-04	都道府県マスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-05	市区町村マスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-06	サービス運行時間帯マスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-07	サービス特別運行時間帯マスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-08	サービスお知らせマスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-15	車両マスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-20	規約マスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-21	サービス規約マスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-23	利用可能乗客タイプマスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-24	サービス乗客タイプマスタ		○		
M16-IF-080	ユーザーが利用可能なサービスの概要情報一覧を取得	M16-ENTITY-28	車両補助機能マスタ		○		
M16-IF-090	ユーザーの規約同意を登録	M16-ENTITY-01	ユーザーマスタ		○		
M16-IF-090	ユーザーの規約同意を登録	M16-ENTITY-20	規約マスタ		○		
M16-IF-090	ユーザーの規約同意を登録	M16-ENTITY-21	サービス規約マスタ		○		
M16-IF-090	ユーザーの規約同意を登録	M16-ENTITY-22	規約同意マスタ	○			
M16-IF-100	ユーザーの規約同意一覧を取得	M16-ENTITY-20	規約マスタ		○		
M16-IF-100	ユーザーの規約同意一覧を取得	M16-ENTITY-21	サービス規約マスタ		○		

API ID	API名称	エンティティID	エンティティ	C	R	U	D
M16-IF-100	ユーザーの規約同意一覧を取得	M16-ENTITY-22	規約同意マスタ		○		
M16-IF-110	乗降場所一覧を取得	M16-ENTITY-16	乗降場所マスタ		○		
M16-IF-110	乗降場所一覧を取得	M16-ENTITY-17	乗降場所検索ワードマスタ		○		
M16-IF-110	乗降場所一覧を取得	M16-ENTITY-18	サービス乗降場所マスタ		○		
M16-IF-110	乗降場所一覧を取得	M16-ENTITY-19	乗降場所一時停止マスタ		○		
M16-IF-110	乗降場所一覧を取得	M16-ENTITY-30	乗降場所画像マスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-01	ユーザーマスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-02	サービスマスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-06	サービス運行時間帯マスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-07	サービス特別運行時間帯マスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-09	運行エリアマスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-10	サービス運行エリアマスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-11	制御エリアマスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-12	移動ルールマスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-13	予約トラン		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-15	車両マスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-16	乗降場所マスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-18	サービス乗降場所マスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-19	乗降場所一時停止マスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-24	サービス乗客タイプマスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-28	車両補助機能マスタ		○		
M16-IF-120	予約候補を生成	M16-ENTITY-29	車両画像マスタ		○		
M16-IF-130	予約を登録	M16-ENTITY-13	予約トラン	○			
M16-IF-120	予約を登録	M16-ENTITY-14	決済トラン	○			
M16-IF-120	予約を登録	M16-ENTITY-25	予約乗客数トラン	○			
M16-IF-120	予約を登録	M16-ENTITY-26	予約補助機能数トラン	○			
M16-IF-120	予約を登録	M16-ENTITY-27	運賃詳細トラン	○			
M16-IF-140	ユーザーの予約一覧を取得	M16-ENTITY-13	予約トラン		○		

API ID	API名称	エンティティID	エンティティ	C	R	U	D
M16-IF-150	予約を更新	M16-ENTITY-13	予約トラン		○	○	
M16-IF-150	予約を更新	M16-ENTITY-24	サービス乗客タイプマスタ		○		
M16-IF-150	予約を更新	M16-ENTITY-25	予約乗客数トラン			○	
M16-IF-150	予約を更新	M16-ENTITY-26	予約補助機能数トラン			○	
M16-IF-150	予約を更新	M16-ENTITY-27	運賃詳細トラン			○	
M16-IF-150	予約を更新	M16-ENTITY-28	車両補助機能マスタ		○		
M16-IF-160	予約の決済情報を取得	M16-ENTITY-13	予約トラン		○		
M16-IF-160	予約の決済情報を取得	M16-ENTITY-14	決済トラン		○		
M16-IF-170	予約の決済情報を登録または更新	M16-ENTITY-13	予約トラン	○	○		
M16-IF-170	予約の決済情報を登録または更新	M16-ENTITY-14	決済トラン	○	○		
M16-IF-180	車両の位置情報を取得	M16-ENTITY-15	車両マスタ		○		
M16-IF-180	車両の位置情報を取得	M16-ENTITY-31	車両位置トラン		○		
M16-IF-190	運行遅延情報を取得	M16-ENTITY-15	車両マスタ		○		
M16-IF-190	運行遅延情報を取得	M16-ENTITY-32	運行遅延トラン		○		